

## LE SAVIEZ-VOUS n°7 ?

### **Diminuer de 50 % la facture électrique de votre ordinateur en 5 minutes**

Avec Windows XP

1. Cliquez sur le bouton **Démarrer** puis sur **Panneau de configuration**.
2. Double cliquez ensuite sur l'icône **Options d'alimentation**.
3. Déroulez la liste **Extinction du moniteur** de la colonne **Sur secteur**. Choisissez alors l'option **Après 10 minutes**. Après 10 minutes d'inactivité, l'écran de votre ordinateur sera ainsi mis en veille. Un simple mouvement de souris le rallumera immédiatement.
4. Déroulez ensuite la liste **Arrêt des disques durs**. Sélectionnez l'option **Après 25 minutes**. Après 25 minutes d'inactivité, vos disques durs seront arrêtés (vous serez toujours sous Windows, votre ordinateur restera allumé, les disques durs arrêteront simplement de tourner). Un simple mouvement de souris ou l'accès à un disque dur le remettra en route (cela peut prendre 2 ou 3 secondes).
5. Déroulez ensuite la liste **Mise en veille**. Sélectionnez l'option **Après 60 minutes**. La totalité de votre ordinateur soit mis en veille après une période d'inactivité d'une heure.
6. Cliquez alors sur le bouton **Enregistrer sous**.
7. Donnez un nom « **ECONOMIE d'ÉNERGIE** » puis cliquez sur le bouton **OK**.
8. Cliquez enfin sur le bouton **OK**. Vos réglages sont immédiatement actifs.

*Même en veille, un appareil électrique  
consomme de l'énergie.*

*Une prise multiple peut vous permettre de  
débrancher facilement l'ensemble de votre  
matériel.*



Vous avez VISTA: pas de problème  
rendez-vous sur <http://www.clavier.be/commune/services-communaux/service-ecopasseur/le-saviez-vous/le-saviez-vous>



ADMINISTRATION COMMUNALE DE CLAVIER - PROVINCE DE LIEGE - ARRONDISSEMENT HUY  
SERVICE ECOPASSEUR : Mme JANNE Florence. 0473/92.31.44 ou 086/34.94.44

## LE SAVIEZ-VOUS n°7 ?


### **Diminuer de 50 % la facture électrique de votre ordinateur en 5 minutes**

Avec Windows VISTA

1. Cliquez sur le bouton Démarrer puis sur Panneau de configuration.
2. Cliquez sur Système et maintenance.
3. Cliquez ensuite sur Options d'alimentation.
4. Dans la liste Modes favoris, sélectionnez l'option Economies d'énergie et cliquez ensuite sur Modifier les paramètres de ce mode.
5. Déroulez la liste Eteindre l'écran puis fixez le délai à 10 minutes.
6. Vous pouvez laisser la mise en veille au bout d'une heure d'inactivité.
7. Cliquez enfin sur OK puis sur Enregistrer les modifications

*Même en veille, un appareil électrique  
consomme de l'énergie.*

*Une prise multiple peut vous permettre de  
débrancher facilement l'ensemble de votre  
matériel.*



Vous avez XP: pas de problème  
rendez-vous sur <http://www.clavier.be/commune/services-communiaux/service-ecopasseur/le-saviez-vous/le-saviez-vous>



ADMINISTRATION COMMUNALE DE CLAVIER - PROVINCE DE LIEGE - ARRONDISSEMENT HUY  
SERVICE ECOPASSEUR : Mme JANNE Florence. 0473/92.31.44 ou 086/34.94.44